



Справочник параметров XML-файлов

Обновлено 14.11.2018

Содержание

- [Интеллект базовый](#)
- [Intellect Web Report System](#)
- [FACE-Интеллект](#)

1 Интеллект базовый

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
<Диск с архивом>: \\VIDEO\Settings.xml	RotateAngle	0, 90, 180, 270	0		<p>Задаёт угол поворота видеоизображения в архиве. Если угол поворота указан в настройках видеокамеры (см. Настройка угла поворота видеоизображения), то данный параметр в файле Settings.xml устанавливается автоматически.</p> <p>При воспроизведении и экспорте архива в утилите <i>Аххон проигрыватель</i> записанный архив поворачивается на указанный угол.</p>
C: \\ProgramData\elasticsearch-2.0.1\config\elasticsearch.yml	http.port	0 - 65536	9200	До Интеллект 4.10.2	Параметр задает порт, занимаемый поисковой машиной Elastic Search. Значение должно совпадать с указанным в файле cam_title.run.config (см. ниже)
C: \\ProgramData\elasticsearch-5.2.2\config\elasticsearch.yml				С Интеллект 4.10.3	
<Директория установки ПК Интеллект>\Module s\cam_title.run.config	ElasticSearchPort	0 - 65536	9200		Параметр задает порт, на который ПК <i>Интеллект</i> отправляет данные для поисковой машины Elastic Search. Значение должно совпадать с указанным в файле elasticsearch.yml (см. выше)
<Директория установки ПК Интеллект>\SlaveSettings.xml	DNS	-	-		В данном файле хранятся адреса DNS-серверов, задаваемые при помощи утилиты <i>Расширенная настройка</i> (см. Панель настройки раздела DNS).

2 Intellect Web Report System

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
<Директория установки ПК Интеллект>\Module s\Wt2\Web.config	CamMonitorShift	-5000 - 5000	0		<p>Задаёт смещение начала видео при просмотре отчёта в миллисекундах:</p> <p>>0 – видео начнётся позже времени, указанного в отчёте</p> <p><0 – видео начнётся раньше времени, указанного в отчёте</p>
	FaceReplaceCameraIp From	IP-адрес	-	до 3.2	<p>Меняет внутренний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне</p>
	FaceReplaceCameraIp To	IP-адрес	-	до 3.2	<p>Меняет внешний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне</p>
	WorkThroughGateway	true, false	false	начиная с 3.3	<p>Включает получение видео для POS отчётов и отчёта Модуль "Лица" через видеоплюс. Видеоплюс выбирается автоматически.</p>

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
	PersonNameLength	>=0	-	3.4	<p>По умолчанию параметр отсутствует в файле (соответствует значению 1).</p> <p>Необходимо добавить его в секцию <appSettings> в формате:</p> <pre><add key="PersonNameLength" value="5"/></pre> <p>Параметр ограничивает выводимое в отчетах УРВ и БП отчество пользователя до количества символов, указанного в параметре value. Пример (если value="5"): Иванов Петр Алекс.</p> <p>Если value="0", ФИО будет отображено полностью, без сокращений. Пример: Иванов Петр Александрович.</p>
	PersonNameIncludesId	0, 1	-	3.4	<p>По умолчанию параметр отсутствует в файле (соответствует значению 0).</p> <p>Необходимо добавить его в секцию <appSettings> в формате:</p> <pre><add key="PersonNameIncludesId" value="1"/></pre> <p>Параметр позволяет включить отображение идентификатора пользователя в скобках после ФИО в отчетах УРВ и БП.</p> <p>value="1" – после ФИО будет отображен ID пользователя в скобках. Пример: Иванов Петр Александрович (1)</p> <p>value="0" – ID пользователя не отображается.</p>

3 FACE-Интеллект

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
<p><Директория установки ПК Интеллект>\Modules\face_client.run.config</p>	ProblemImages	Путь к папке	None	<p>В значении параметра указывается путь к папке для хранения изображений, которые не были добавлены в базу данных. Указанная папка будет создана автоматически.</p> <div data-bbox="1209 533 1497 1084" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Примечание. Если в значении параметра указать %USER%, то изображения, которые не были добавлены в базу данных, будут сохраняться в папке c:\Users\ %LOGGED_USER%\AppData\Local\AxxonSoft\FaceIntellect\ProblemImages\</p> </div>