


Einrichten von Benutzern und Rollen in AxxonNet


Benutzer und Rollen in AxxonNet werden mit *Axxon Next* synchronisiert. Der Benutzer, der die Verknüpfung der Axxon-Domain vorgenommen hat, wird zur Rolle **admin** hinzugefügt und ist in *Axxon Next* verfügbar.


Der Benutzer mit der Administratorrolle **admin** kann in AxxonNet alle verfügbaren Aktionen für die Axxon-Domain ausführen. Alle anderen Benutzer verwenden ausschließlich den schreibgeschützten Modus.

So fügen Sie über AxxonNet einen Benutzer zur Axxon-Domain hinzu:

1. Klicken Sie im **Dashboard** auf das Symbol  in der Axxon-Domain.



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche .
3. Wählen Sie den registrierten Benutzer von AxxonNet (**1**).




4. Wählen Sie aus der Liste eine Rolle aus, zu der Sie den Benutzer hinzufügen möchten (**2**). Um eine neue Rolle zu erstellen, geben Sie den Namen der Rolle in das Feld ein.


Hinweis

Die Rolle wird in *Axxon Next* automatisch mit den Standardzugangsrechten erstellt.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Assign**.

Um die Rolle des Benutzers zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche  und wählen eine neue Rolle aus. Um den

Benutzer zu löschen -  .





Hinweis

Wenn Sie den Zugriff auf die Axxon-Domain gewähren oder ändern, wird der Benutzer per E-Mail benachrichtigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um einem Benutzer Rechte für mehrere Axxon-Domains zuzuweisen:

1. Halten Sie im **Dashboard** die STRG-Taste (Betriebssysteme Windows und Linux, cmd in Mac OS) gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Axxon-Domains.



2. Klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf die Schaltfläche .
3. Die weiteren Schritte sind identisch mit den Schritten zum Hinzufügen eines Benutzers zu einer Axxon-Domain. In der Rollenliste sind jetzt alle Rollen der ausgewählten Axxon-Domains verfügbar.